

Beran



TISKOVÁ VERZE

Znamení zvěrokruhu

BERAN



MONSTERANCE®

fotonávod

Beran

Znamení Berana je prvním astrologickým znamením zvěrokruhu a je spojováno s obdobím od 21. března do 19. dubna. Lidé narození ve znamení Berana jsou často dynamičtí, dobrodružní a odvážní.

Jejich smělost a nadšení je často hnací silou, která je přivádí k vedoucím rolím a novým výzvám. Jednotlivci narození ve znamení Berana jsou známi svou nezávislostí a odhodláním, čímž se stávají průkopníky v různých oblastech života.

V tomto průvodci si krok za krokem vytvoříte toto znamení z drátu a korálků. Vaše řemeslné dovednosti se spojí se symbolikou zvěrokruhu, čímž vytvoříte jedinečný kousek umění.

Část 1: OBRUČ

- Tento rámeček je stejný pro všechna naše drátovaná znamení zvěrokruhu.

pomůcky

- Měděný nelakovaný drát tl. 2 mm a tl. 0,4 mm na vyplétání
- Kleště úzké ploché, štípačky
- Kovadlinka a šperkařské kladívko


Tento návod podléhá autorskému právu a jeho šíření je bez svolení autorky zakázáno.

Šperk vyrobený podle tohoto návodu smíte dále prodávat, jen prosím uveďte "vyrobena podle Monsterance".


Není povoleno podle tohoto návodu dále učit nebo uspořádat kurz v jakékoliv formě.

Pokud budete mít zájem lektorování, napište mi prosím email na atelier@monsterance.com


papír



1. Připravte si na stůl všechny pomůcky. Odviňte kus silného drátu (1,2 mm) a připravte si jej, protažením mezi prsty.




2. Odměřte si 10 cm tohoto drátu.




3. V daném místě drát za pomoci plochých kleští ohněte do pravého úhlu.




4. Použijte předmět o vhodném průměru, např. hrnek, nebo váleček na těsto apod. Drát kolem něj ohněte a pevně oviňte.




5. V místě, kde se drát setká s prvním ohybem, drát znovu ohněte do pravého úhlu, odměřte opět 10 cm a ustříhněte.




6. Toto je výsledný tvar.




7. Potom vyklepejte kruhovou obruč na kovadlině plochým koncem kladívka. Rovné dráty neklepejte.




8. Po vyklepání plochým koncem kladiva a zploštění drátu použijte kulatý konec šperkařského kladívka a ozdobně vytepejte.




9. Takto vypadá základní tvar po vytepání.




10. Měl by mít průměr zhruba 8 cm.



11. Tenkým drátkem o tl. 0,4 mm třikrát obtočte první ohyb.



12. Potom vedte drátek na druhý ohyb rovného drátu, oviňte a vraťte se.




13. A znovu a dál.




14. A další smyčka na obou drátech.



15. Pohled zepředu, oba hlavní dráty jsou roztažené lehce od sebe.



16. Pokračujte dále, úplet kopíruje šířku roztažených drátů.




17. Dopleťte takto do výšky 2 cm.



18. Potom za pomoci plochých kleští ohněte oba dráty lehce k sobě.




19. Naměřte 2 cm a dráty ohněte zase mírně od sebe. Takto vypadá hotové, vytvarované závěsné ouško obruče.




20. Pokračujte ve vyplétání stejným způsobem.



21. Když se dostanete do místa, kde se dráty setkávají, výplet je hotový.




22. Nyní začněte celé ouško za pomoci kleští ohýbat a tvarovat. Nejprve lehce dopředu.



23. Potom ohněte celé ouško dozadu a dolů.




24. Takto vypadá vytvarované závěsné ouško. Oba hlavní dráty jsou za prací roztažené od sebe.



25. Vezměte pravý zadní drát a ohněte jej pod obroučí směrem dopředu a nahoru.



26. Potom udělejte dvě otočky kolem obrouče.




27. Drát ohněte směrem k oušku a ušříhněte.



28. Kleštěmi vzniklou smyčku pevně uzavřete.



29. Toto proved'te stejně i s levým drátem. Výsledek bude vypadat takto.



30. Začátek tenkého drátku provlékněte prvním drátkem přední části výpletu.



31. Několikrát jej kolem drátku obtočte, ustříhněte, konec schovejte ve výpletu a stiskem kleští začistěte. Podobně potom začistěte i zadní konec drátku.



32. Hotová obruč vypadá takto.


Část 2: BERAN

pomůcky


- Měděný drát - 1,2 mm, 0,4 mm (+ 2 mm na obruč a základ rohů)
- 2x korálek - průměr 5 mm
- Kleště úzké ploché, štípačky.
- Kovadlina + kladívko

popis


1. Připravte si na stůl hotovou obruč, všechn materiál na výrobu berana a potřebné pomůcky.



2. Měděný drát o průměru 1,2 mm vyhladte a nastříhejte si 3 ks o délce 30 cm.



3. Vezměte si první z připravených drátů a ohněte ho zhruba v polovině. Toto je drát č. 1.




4. Nyní v místě ohnutí vytvarujte nozdry, viz obrázek. Vypadají jako písmeno Y.



5. V nejužší části uchopte oba dráty do kleští a ohněte je do obou stran. Tím vytvoříte spodní část tlamy.



6. Dle šablony pak dále vytvarujte zbylý tvar hlavy i s ušima. Jednotlivé dráty mají čísla 1, 2 a 3 a jsou i barevně odlišené.



7. Ostré záhyby tvarujte pomocí plochých kleští, oblé pomocí prstů.



8. Tvar drátu č. 1 je hotový.



9. Pokračujte drátem č. 2. Ten přehněte v polovině...




10. ... a vytvarujte dle šablony. Tento drát slouží ke zvýraznění vnitřních částí obličeje.



11. Když přiložíte k sobě drát č. 1 a drát č. 2, začíná se vám hezky rýsovat hlava :-).




12. Připravte si poslední drát. Ten nese číslo 3 a bude stačit ho ohnout v polovině.




13. Takto vypadají všechny 3 dráty složené dohromady. Je to takové beraní puzzle.



14. Ustříhněte si kousek (cca 20 cm) tenkého drátu o průměru 0,4 mm.



15. Nyní k sobě všechny 3 dráty tenčím drátkem v dolní části spojte.




16. Zde si můžete prohlédnout, jak jsem oplet řešila já: nejprve 3 otočky kolem jednoho drátu, poté 3 otočky kolem dvou, pak 6 otoček kolem jednoho a to samé symetricky na druhou stranu. Vy můžete mít oplet vytvořený i jinak, jde hlavně o to, aby dráty držely u sebe.



17. Dráty na krajích ukončete. Nejprve je štípačkami ustříhněte na cca 2 mm.



18. A poté plochými kleštěmi zarovnejte. Po přejetí prstem by místo nemělo být ostré.




19. Základ hlavy máte hotový! :-)




20. Nyní se pusťte do výroby beraních rohů, dominanty celého výrobku. K ruce si vezměte drát o průměru 2 mm, stejný, jako jste použili na obruč.



21. Drát si uhladte a ustříhněte 25 cm.




22. Oba okraje vytepejte do špičky. To uděláte tak, že při tepání budete drátem v prstech otáčet.



23. Takto by měl vypadat výsledek.



24. Na beraní rohy budete potřebovat opět drát o průměru 1,2 mm a délky 45 cm (celkem tedy dvakrát, na dva rohy). Ten začněte omotávat tenčím drátem o průměru 0,4 mm, omotejte ho celkem do délky 30 cm.



25. Takto to vypadá hotové.



26. Nyní si vezměte k ruce připravený tlustý drát (2 mm délky 25 cm) na rohy a ohněte ho v polovině.




27. Poté k němu přiložte omotaný drát v místě uvnitř drátu, kde oplet končí. Z jedné strany tak zůstane 30 cm omotaného drátu a z druhé 15 cm drátu bez opletu.



28. Dále pokračujte drátem bez opletu, obtočte ho několikrát kolem vznikajícího beraního rohu.



29. Tímto způsobem si připravíte širší masu na následné omotání celého rohu. Díky tomu bude mít kónický tvar.



30. Nyní začněte drátem s opletem obtáčet omotaný tlustý drát :-). Zní to složitě, ale podívejte se na fotografii. Jde nám o to, abychom zbytek drátu obtočili kolem beraního rohu.



31. Obtácejte až do konce. Potom konec drátu pevně obtočte, a tím ho zakončete.




32. Stejným způsobem připravte i druhý roh.



33. Ustříhněte si nový drát o průměru 1,2 mm a délky 150 cm. Ten v polovině přehněte a obtočte v polovině rohů. Na každou stranu nyní budete obtáčet 75 cm drátu.



34. Drát obtočte kolem celého rohu, na začátku do mezer předchozího drátu, dále pak kolem drátu samotného.



35. Nemusí to být pravidelné, naopak různé směry dodají opletu divokost.



36. Hotovo. Takto vypadají oba rohy připravené na stáčení.




37. Vezměte vytepaný konec drátu do plochých kleští a stočte malou spirálu.



38. Tu vezměte do kulatých kleští a dotočte ji celou do tvaru zahnutých beraních rohů.




39. Takto vypadá jeden hotový stočený roh.



40. A takto oba dva.



41. Nyní přiložte rohy k hlavě a zkontrolujte jejich velikost i tvar. Případně upravte.



42. A začněte kompletovat. K ruce si vezměte hotovou obruč (z první kapitoly) a přiložte na ni hotovou beraní hlavu.



43. Dráty č. 2 obruč zkříží, a v tom místě je na obou stranách kolem obruče obtočte.



44. Hotovo. Hlava je uchycená na obruči.



45. Vraťte se k drátům č. 1 tvořícím vrch beraní hlavy. Ohněte je kolmo směrem k sobě.



46. Do nich zasadte beraní rohy a upevněte. Drát vedte do připravených mezer mezi omotanými dráty.



47. Hotovo. Rohy jsou upevněny v horní části. Nyní je upevněte ještě po stranách.




48. Tam zbývají ještě dráty č. 2. Upevněte jimi rohy stejným způsobem jako v předchozím kroku.




49. Obtočte drát několikrát kolem rohu i obruče.



50. A ukončete.



51. Hotovo. Hlava i rohy jsou upevněné na obruči.



52. Z volných konců drátů č. 3 stočte různě velká a hustá očka do tvaru kudrlin.



53. Konce drátů stočte kolem středu rohů nebo jinde v beraní hlavě.



54. Nyní vlasy ještě zahustěte. Na kudrnaté vlasy si ustříhněte drát o průměru 1,2 mm, délky 45 cm. Od prostředku stáčejte různě velká očka a spirálky tak, aby zakryly vršek hlavy tak akorát.



55. Poté je k hlavě přiložte a konce připevněte.



56. Zbývajícím tenkým drátem prošijte vlasy tak, aby držely.



57. A přesuňte se na kraj hlavy, kde tenkým drátem místo pod ušima několikrát obtočte.




58. Zezadu přidejte korálek na oko.



59. A to upevněte opět omotáním. Drát zakončete a stejným způsobem připevněte i druhé oko.



60. Hotovo! 😊



61. Berana můžete i napatínovat (vlevo), zdůrazníte tím linie drátů.



závěrem

Vytvořili jste drátované znamení Berana?
Pochlubte se nám a sdílejte ho do FB skupiny "Magické drátování"! Najdete tam i spoustu další inspirace od ostatních dráteníků!

[Připojte se k nám](#)



Magické drátování s Monsterance

www.facebook.com/groups/magicke.dratovani

o autorce

Monsterance (BcA. Anna Benešová) je drátenice, šperkařka a lektorka techniky drátování. Vyrábí originální drátované šperky a pravidelně vede kurzy drátování v Česku i v zahraničí. V oboru má přes 15 let zkušeností a prošla si dlouhou cestou od tradičního drátování hrnců a dekorací, přes tepané šperky až po propracované šperky s fantasy motivy, ve kterých kombinuje americký styl práce s drátem, tzv. wire-wrapping. Je autorkou několika kurzů o drátování a e-knihy *Jak začít drátovat šperky*, pravidelně učí online ve svém *Klubu drátování* a svoje zkušenosti ráda předává ve fb skupině *Magické drátování*. Je velkou fanynkou všech ručních prací a kreativita je neodmyslitelnou součástí jejího života. Jejími kurzy drátování prošly již tisíce spokojených účastníků.



Chcete mi něco napsat?

Kontakt: atelier@monsterance.com

Web: monsterance.com

E-Shop: <https://www.dratovani.cz/>

Fb: www.fb.com/monsteranceart

Ig: www.instagram.com/monsterance