

Váhy



FOTONÁVOD

Znamení zvěrokruhu

VÁHY



fotonávod

Váhy

Zvěrokruhové znamení Váhy patří mezi významná astrologická znamení a je spojováno s obdobím od 23. září do 22. října. Říká se, že lidé narození pod tímto znaméním jsou často vyrovnaní, diplomatičtí a společenštití.

Jejich přirozený smysl pro harmonii a spravedlnost z nich dělá vynikající mediátory a partnery. Osoby narozené ve znamení Váhy jsou známé svým šarmem a schopností spojovat lidi, což jim poskytuje jedinečnou schopnost s grácií zvládat společenské situace.

Díky tomuto fotonávodu si krok za krokem toto znamení vytvoříte z drátu a korálků. Vaše řemeslné dovednosti se tak propojí se symbolikou zvěrokruhu a vznikne vám pod rukama jedinečný kousek umění.

Část 1: OBRUČ

- Tento rámeček je stejný pro všechna naše drátovaná znamení zvěrokruhu.

pomůcky

- Měděný nelakovaný drát tl. [2 mm](#) a tl. [0,4 mm](#) na vyplétání
- [Kleště úzké ploché](#), [štípačky](#)
- Kovadlinka a šperkařské kladívko

Tento návod podléhá autorskému právu a jeho šíření je bez svolení autorky zakázáno.

Šperk vyrobený podle tohoto návodu smíte dále prodávat, jen prosím uveďte "vyrobena podle Monsterance".

Není povoleno podle tohoto návodu dále učit nebo uspořádat kurz v jakékoliv formě.

Pokud budete mít zájem lektorování, napište mi prosím email na atelier@monsterance.com


popis



1. Připravte si na stůl všechny pomůcky. Odviňte kus silného drátu (2 mm) a připravte si jej, protažením mezi prsty.




2. Odměřte si 10 cm tohoto drátu.




3. V daném místě drát za pomoci plochých kleští ohněte do pravého úhlu.




4. Použijte předmět o vhodném průměru, např. hrnek, nebo váleček na těsto apod. Drát kolem něj ohněte a pevně oviňte.



5. V místě, kde se drát setká s prvním ohybem, drát znovu ohněte do pravého úhlu, odměřte opět 10 cm a ustříhněte.




6. Toto je výsledný tvar.




7. Potom vyklepejte kruhovou obruč na kovadlině plochým koncem kladívka. Rovné dráty neklepejte.




8. Po vyklepání plochým koncem kladiva a zploštění drátu použijte kulatý konec šperkařského kladívka a ozdobně vytepejte.



9. Takto vypadá základní tvar po vytepání.




10. Měl by mít průměr zhruba 8 cm.



11. Tenkým drátkem o tl. 0,4 mm třikrát obtočte první ohyb.



12. Potom vedte drátek na druhý ohyb rovného drátu, oviňte a vraťte se.




13. A znovu a dál.




14. A další smyčka na obou drátech.



15. Pohled zepředu, oba hlavní dráty jsou roztažené lehce od sebe.




16. Pokračujte dále, úplet kopíruje šířku roztažených drátů.




17. Dopleťte takto do výšky 2 cm.




18. Potom za pomoci plochých kleští ohněte oba dráty lehce k sobě.




19. Naměřte 2 cm a dráty ohněte zase mírně od sebe. Takto vypadá hotové, vytvarované závěsné ouško obruče.




20. Pokračujte ve vyplétání stejným způsobem.



21. Když se dostanete do místa, kde se dráty setkávají, výplet je hotový.



22. Nyní začněte celé ouško za pomoci kleští ohýbat a tvarovat. Nejprve lehce dopředu.



23. Potom ohněte celé ouško dozadu a dolů.




24. Takto vypadá vytvarované závěsné ouško. Oba hlavní dráty jsou za prací roztažené od sebe.



25. Vezměte pravý zadní drát a ohněte jej pod obručí směrem dopředu a nahoru.




26. Potom udělejte dvě otočky kolem obruče.




27. Drát ohněte směrem k oušku a ustříhněte.



28. Kleštěmi vzniklou smyčku pevně uzavřete.



29. Toto proved'te stejně i s Váhyým drátem. Výsledek bude vypadat takto.



30. Začátek tenkého drátku provlékněte prvním drátkem přední části výpletu.



31. Několikrát jej kolem drátku obtočte, ustříhněte, konec schovejte ve výpletu a stiskem kleští začistěte. Podobně potom začistěte i zadní konec drátku.



32. Hotová obruč vypadá takto.

Část 2: Váhy

potřeba

- Hotová obruč
- Měděný drát - 1,2 mm, [1 mm](#), a [0,4 mm](#)
- Korálky - sada 3-5 různě velkých korálků do středu váhy, 2 korálky jiné barvy do misek
- Šablona - Váhy
- [Kleště úzké ploché](#), [štípačky](#)

popis


1. Připravte si na stůl všechn materiál a pomůcky.



2. Nejprve si naměřte a ustříhněte 10 cm drátu o průměru 1,2 mm.



3. Na obou koncích tohoto drátu stočte stejné spirály.




4. Uprostřed drátek symetricky prohněte.



5. Spirály vytepejte na kovadlince.



6. Dále si naměřte a ustříhněte 2 ks drátu o tloušťce 1 mm nebo 1,2 mm (podle velikosti dírek v připravené sadě korálek, aby je bylo možné na drátek navléct), 30 cm dlouhé.




7. Vezměte první z nich, naměřte cca 5 cm od jeho levého kraje a přiložte jej k levé části ramene váhy pod spirálu. Naměřte si cca 15 cm tenkého drátu a teprve poté oba dráty začněte splétat tenkým drátkem (tl. 0,4 mm) výpletem 3-3-3, tj. 3x tenkým drátkem obtočte drát se spirálou, 3x oba dráty dohromady, 3x jen ten se spirálou atd.




8. Takto vypadá hotový výplet z jedné strany. Střed ramene váhy nechte volný, tj. těsně jej obtočte tenkým drátkem.



9. Potom ohněte volný delší konec tohoto drátu dolů. Dále si vezměte druhý drát 30 cm dlouhý, naměřte si cca 5 cm tentokrát zprava, delší konec drátu ohněte dolů, přiložte jej k rameni vah a připevněte stejným výpletem vedeným směrem ke druhé spirále. Nechte cca 15 cm tenkého drátu čouhat a poté ho ustříhněte.



10. Takto vypadá hotový základ váhy.




11. Na jeden dlouhý volný konec středového drátu nyní navlečte sadu 3-5 korálek podle velikosti. Začněte tím nejmenším.




12. Druhý volný konec středového drátu jednou obtočte nad korálky a dále přes první korálek.



13. Pod prvním korálkem tento drát znovu obtočte kolem drátu, na kterém jsou korálky navlečené.



14. Pokračujte stejně až pod poslední korálek.



15. Jeden z drátů teď ohněte pod posledním korálkem vodorovně doprava a kleštěmi jej ohněte ostře nahoru.



16. Nahoře tento drát znovu obtočte nad nejmenším korálkem a vedte jej zase dolů, kde ho kleštěmi ohněte symetricky zpět do středu, ke korálkům, takže celek bude vypadat jako drátěný rovnoramenný trojúhelník kolem středu s korálky.



17. Středový drát míří dolů, drát tvořící obrys váhy kolem něj pod posledním korálkem obtočte a na jeho konci vytvarujte malou spirálku.




18. Takto vypadá celek. Nyní si připravte hotovou obruč.




19. Váhu přiložte na obruč a začněte ji na ni připevňovat.



20. Nejprve dole uprostřed obtočte kolem obruče středový drát.



21. Zbytek drátu ustříhněte, kleštěmi ho utáhněte a začistěte.




22. Nyní připevníte pravé rameno váhy. Nejdříve ohněte silnější konec zbylého drátu směrem dolů.



23. A vytvarujte z něj smyčku. Potom vedte tento drát na obruč.



24. A těsně obtočte tuto část drátu volným koncem tenkého drátku.



25. Zbytek tenkého drátku ustříhněte.



26. A kleštěmi začistěte.




27. Teď připevněte konec silného drátu na obruč několika obtočením.




28. Po obtočení vytvarujte na jeho konci malinkou ozdobnou spirálku.



29. Totéž provedte na druhé straně. A takto vypadá hotový celek.



30. Dále se pusťte do výroby misek váhy. Nejprve si naměřte a ustříhněte 2 ks drátu o průměru 1 mm, 10 cm dlouhé.




31. Do středu jednoho z nich navlečte jeden z připravených korálků a oba konce ohněte nahoru.



32. Druhý drát ohněte do obloučku a drát s korálkem do něj vložte tak, aby jeho konce přesahovaly dráty vnějšího tvaru jako na obrázku.



33. Nyní začněte oba dráty stáčet do sebe, na každé straně udělejte 5-6 otoček.



34. Hotovo.



35. Stočené dráty vyklepejte na kovadlince.



36. Oba středové dráty přiložte k sobě a vytvarujte z nich závěsné ouško. Nejprve je společně ohněte dopředu, a potom stočte ouško směrem dozadu.



37. Konce drátů zastříhněte a ouško kleštěmi uzavřete.



38. Potom ohněte oba vnější konce drátů kleštěmi směrem do středu.



39. Každý konec vedte na protilehlou stranu stočeného drátu a vpleťte jej do spletených drátů.



40. Konce zastříhněte a stisknutím kleští je skryjte ve stočených drátech.



41. Potom kleštěmi znovu otevřete závěsné ouško, vložte ho do připravené smyčky na jednom konci ramene váhy a uzavřete.



42. První miska je na svém místě a její zavěšení je pohyblivé. Dále stejným způsobem vyrobte i druhou misku a zavěste ji na druhé rameno váhy.



43. Takto vypadá hotový výrobek. Jedno ze znamení na obrázku je patinované, druhé ne.

Závěrem

Vytvořili jste drátované znamení Váhy?
Pochlubte se nám a sdílejte ho do FB skupiny "[Magické drátování](#)"! Najdete tam i spoustu další inspirace od ostatních dráteníků!

[Připojte se k nám](#)



o autorce

Monsterance (BcA. Anna Benešová) je drátenice, šperkařka a lektorka techniky drátování. Vyrábí originální drátované šperky a pravidelně vede kurzy drátování v Česku i v zahraničí. V oboru má přes 15 let zkušeností a prošla si dlouhou cestou od tradičního drátování hrnců a dekorací, přes tepané šperky až po propracované šperky s fantasy motivy, ve kterých kombinuje americký styl práce s drátem, tzv. wire-wrapping. Je autorkou několika kurzů o drátování a e-knihy *Jak začít drátovat šperky*, pravidelně učí online ve svém *Klubu drátování* a svoje zkušenosti ráda předává ve fb skupině *Magické drátování*. Je velkou fanynkou všech ručních prací a kreativita je neodmyslitelnou součástí jejího života. Jejími kurzy drátování prošly již tisíce spokojených účastníků.



Chcete mi něco napsat?

Kontakt: atelier@monsterance.com

Web: monsterance.com

E-Shop: <https://www.dratovani.cz/>

Fb: www.facebook.com/monsteranceart

Ig: www.instagram.com/monsterance