

Střelec



FOTONÁVOD

Znamení zvěrokruhu

STŘELEC



fotonávod

Střelec

Zvěrokruhové znamení Střelec patří mezi významná astrologická znamení a je spojováno s obdobím od 23. listopadu do 21. prosince. Říká se, že lidé narození v tomto znamení jsou optimističtí, dobrodružní a mají přirozenou touhu po svobodě a poznání.

Jejich otevřená mysl a schopnost překonávat hranice z nich dělá vynikající cestovatele, myslitele a inspirující vůdce. Střelci jsou známí svou upřímností a velkorysostí, což jim pomáhá navazovat široké spektrum přátelských a obohacujících vztahů.

S tímto fotonávodem si můžete krok za krokem vytvořit symbol tohoto znamení z drátu a korálek. Spojte své řemeslné dovednosti s hravým, nespoutaným duchem zvěrokruhu a vytvořte jedinečný kousek umění, který zrcadlí energii a radost ze života typickou pro Střelce.

Část 1: OBRUČ

- Tento rámeček je stejný pro všechna naše drátovaná znamení zvěrokruhu.
- Na Střelce ho můžete použít, ale také NEMUSÍTE. Je hezký i jen samotný :)

pomůcky


- Měděný nelakovaný drát tl. 2 mm a tl. 0,4 mm na vyplétání
- Kleště úzké ploché, štípačky
- Kovadlinka a šperkařské kladívko

Tento návod podléhá autorskému právu a jeho šíření je bez svolení autorky zakázáno.


Šperk vyrobený podle tohoto návodu smíte dále prodávat, jen prosím uveďte "vyrobena podle Monsterance".

Není povoleno podle tohoto návodu dále učit nebo uspořádat kurz v jakékoliv formě.


Pokud budete mít zájem lektorování, napište mi prosím email na atelier@monsterance.com

popis

1. Připravte si na stůl všechny pomůcky. Odviňte kus silného drátu (2 mm) a připravte si jej, protažením mezi prsty.




2. Odměřte si 10 cm tohoto drátu.




3. V daném místě drát za pomoci plochých kleští ohněte do pravého úhlu.




4. Použijte předmět o vhodném průměru, např. hrnek, nebo váleček na těsto apod. Drát kolem něj ohněte a pevně oviňte.




5. V místě, kde se drát setká s prvním ohybem, drát znovu ohněte do pravého úhlu, odměřte opět 10 cm a ustříhněte.




6. Toto je výsledný tvar.




7. Potom vyklepejte kruhovou obruč na kovadině plochým koncem kladívka. Rovné dráty neklepejte.




8. Po vyklepání plochým koncem kladívka a zploštění drátu použijte kulatý konec šperkařského kladívka a ozdobně vytepejte.




9. Takto vypadá základní tvar po vytepání.




10. Měl by mít průměr zhruba 8 cm.



11. Tenkým drátkem o tl. 0,4 mm třikrát obtočte první ohyb.




12. Potom vedte drátek na druhý ohyb rovného drátu, oviňte a vraťte se.



13. A znovu a dál.




14. A další smyčka na obou drátech.




15. Pohled zepředu, oba hlavní dráty jsou roztažené lehce od sebe.



16. Pokračujte dále, úplet kopíruje šířku roztažených drátů.




17. Dopleťte takto do výšky 2 cm.



18. Potom za pomoci plochých kleští ohněte oba dráty lehce k sobě.




19. Naměřte 2 cm a dráty ohněte zase mírně od sebe. Takto vypadá hotové, vytvarované závěsné ouško obruče.




20. Pokračujte ve vyplétání stejným způsobem.




21. Když se dostanete do místa, kde se dráty setkávají, výplet je hotový.



22. Nyní začněte celé ouško za pomoci kleští ohýbat a tvarovat. Nejprve lehce dopředu.



23. Potom ohněte celé ouško dozadu a dolů.



24. Takto vypadá vytvarované závěsné ouško. Oba hlavní dráty jsou za prací roztažené od sebe.



25. Vezměte pravý zadní drát a ohněte jej pod obručí směrem dopředu a nahoru.



26. Potom udělejte dvě otočky kolem obruče.




27. Drát ohněte směrem k oušku a ustříhněte.



28. Kleštěmi vzniklou smyčku pevně uzavřete.



29. Toto provedte stejně i s Střelecým drátem. Výsledek bude vypadat takto.



30. Začátek tenkého drátku provlékněte prvním drátkem přední části výpletu.



31. Několikrát jej kolem drátku obtočte, ustříhněte, konec schovejte ve výpletu a stiskem kleští začistěte. Podobně potom začistěte i zadní konec drátku.



32. Hotová obruč vypadá takto.

Část 2: Střelec


pomůcky

- Měděný nelakovaný drát - 1 mm a 0,4 mm (ev. 0,3 mm) na výplet
- Silnější měděný drát na luk - 2 mm (nebo stočit 2 x 1 mm)
- Mosazný drát - 1 mm a 0,6 mm (šíp a tětiva, možno udělat i z měděného)
- Kabošony - kapka - průměr 20 x 10 mm, kulatý - průměr 10 mm
- Šablona
- Kleště úzké ploché, štípačky
- kovádlínka a kladívko

popis




1. Připravte si na stůl všechny materiál, pomůcky a šablonu.



2. Nejprve budete tvarovat tělo a levou zadní nohu. Naměřte si 40 cm drátu o průměru 1 mm, uštrihněte, vyhladte a připravte si vytisknutou šablonu. Drát začněte podle šablony tvarovat v místě, kde střelec svírá v ruce luk. Nechte zhruba 10 cm drátu volně, potom přiložte k šabloně a tvarujte střelcovu pěst.



3. Podle šablony pracujte buď tak, že drát tvarujete v ruce a k šabloně přikládáte pro kontrolu, nebo drát položte na papír, držte kleště kolmo k šabloně a ohýbejte přímo na ní.




4. Pozor, v místě kolena zadní nohy je drát zdvojený, viz foto. Pokračujte až na střelcův loket, drát ohněte, ruka míří vpřed. Nakonec drát ještě jednou ohněte a vedte zpět. Posledním ohybem vznikne špička - střelcová levá ruka, do které později připevníte tětivu.




5. Levou ruku potom vytepejte na kovadlině.




6. Vytepanou špičku potom kleštěmi ohněte, aby vznikl háček, do kterého pak připevníte tětivu luku.



7. Takto vypadá hotová první, hlavní část obrysu střelce.



8. Na další díl obrysu, pravou zadní nohu a spirály na kabošon, si ustrihněte 30 cm drátu o průměru 1 mm. Drát vyhladte a v polovině přehněte.



9. V tomto místě podle šablony vytvarujte kopýtko a pravou zadní nohu.



10. Vytvarovanou zadní nohu přiložte pod první hotový obrys, do správného místa a oba dráty ohněte vnitřkem směrem ven.



11. Potom oba dráty kolem obrysu pevně obtočte, a tím nohu upevníte.



12. Takto vypadá hotový tento krok, dva zbylé volné konce drátu míří dopředu.



13. Vezměte si kabošon ve tvaru kapky, vložte jej do zadní části těla a levým volným drátem na něm začněte tvarovat spirálu, která ho bude držet na místě.



14. Spirálu dotočte a zbytek drátu kleštěmi ustříhněte.



15. Konec drátu kleštěmi dotvarujte. Stejný krok provedte s pravým volným drátem. Kulatý kabošon vložte do přední části těla a levým drátem na něm začněte stáčet spirálu.



16. Zbytek drátu ustříhněte a konec drátu přední spirály také dotvarujte kleštěmi. Takto vypadají hotové obě přední spirály, které budou držet kabošony. Oba kameny vidíte pod obrysem.



17. Dále pokračujte tvarováním přední nohy a střelcova břicha. Ustříhněte si 40 cm drátu o průměru 1 mm. Drát vyhladte, uprostřed ohněte a podle šablony vytvarujte nohu. Tu potom přiložte na obrys, do správného místa. Oba dráty provlečte obrysem a ohněte dozadu.



18. Oba dráty potom pevně obtočte kolem drátu obrysu, a tím uchyťte nohu na místě. Pravý volný drát potom vedte nahoru a začněte z něj podle šablony tvarovat břicho.



19. Takto vypadá dokončené střelcovy břicho, konec drátu je stočený do spirály. (Na této fotografii také vidíte, že jsem si kouskem tenkého drátku spojila oba volné konce drátů v místě střelcovy ruky, která bude držet luk, aby se mi obrys při práci nerozevíral.)



20. Z levého volného konce tohoto drátu potom vytvarujte druhou, ohnutou přední nohu.



21. Z konce drátu potom stočte spirálu, která bude pasovat mezi dvě předchozí. Potom celý tento díl odložte stranou.



22. Dále pokračujte vytvarováním prvního pramene ocasu. Ustříhněte si 30 cm drátu o průměru 1 mm, uprostřed ho přehněte a kleštěmi vytvořte ostrou špičku. Potom pokračujte ve tvarování obou drátů do obloučku, podle šablony,



24. Stejným způsobem vytvarujte a do stejného místa připevněte ještě další dva prameny ocasu. Můžete je tvarovat podle svého vkusu. Jeden z volných konců drátu nestříhejte.



23. Ocas připevněte na obrys nad zadní nohou zase pevným obtočením obou drátů, jako předchozí díly. Oba zbylé konce drátů ustříhněte, kleštěmi dotáhněte a začistěte.



25. Z tohoto konce drátu stočte spirálu, která bude na zadní straně znamení přidržovat kabošon.



26. Některé části výrobku můžete vytepat, například kopyta, konce pramenů ocasu a hlavu.



27. Takto vypadá hotový celý střelec ozdobený tepáním.



28. Dále budete připevňovat kabošony. Připravte si tenký drát, o průměru 0,4 mm a ustříhnete si kus dlouhý zhruba dvakrát jako vaše paže, tj. cca 80 cm.



29. Drát si vyhladte a uprostřed přehněte. Střed drátu potom několikrát obtočte v jednom z pramenů ocasu.



30. Jedním koncem tenkého drátu vypleťte jeden pramen ocasu, a to tzv. cikcak výpletem.



31. Až dojdete ke kořeni ocasu, vložte do zadní části těla, mezi obě spirály kabošon ve tvaru kapky.



32. Potom pokračujte cikcak výpletem mezi základním drátem obrysu těla a přední spirálou.



33. V horní části tohoto výpletu přichyťte také zadní spirálu, která drží kámen na rubové straně.



34. Dále pokračujte postupným přichycením dalších spirál, do přední části těla vložte kulatý kabošon a cikcak výplet vedte třeba i na rubovou stranu, aby byl kámen dobře usazen.



35. Tento drátek vepředu ukončete obtočením kolem některého z obrysových drátů a začistěte kleštěmi. Potom vezměte druhou část tohoto drátku, obtočte jej kolem pramene ocasu, nebo vyplétejte, spojte jím nohy a cikcak výpletem libovolně uchyťte kabošony také zespoda. Nakonec drátek ustříhnete a začistěte.



36. Hotové znamení dozdobíte lukem a šípem. Na výrobu šípu si ustříhnete 10 cm mosazného drátu o průměru 1 mm (pokud mosazný drát nemáte, použijte měděný). Drát na konci kleštěmi ohněte.



37. Potom kleštěmi dotvarujte šipku, jakoby miniaturní srdíčko.



38. Drát potom ohněte zpět a vedte prostředkem šipky zpět.



39. Takto vypadá hotový šíp.




40. Dále vytvořte luk. Připravte si 6 cm drátu o průměru 2 mm. Pokud takový drát nemáte, stočte do sebe dva kusy drátu o průměru 1 mm.



41. Oba konce tohoto drátu vytepejte na kovadlině. Tepejte cca 1 cm konce drátu a drátem postupně otáčejte, až získáte na obou stranách kónický tvar.



42. Plochými kleštěmi potom luk vytvarujte, na obou jeho koncích ohněte malé háčky.



43. Nyní přidejte tětivu. Ustříhněte si na ni 10 cm mosazného drátu o průměru 0,6 mm (nemáte-li mosazný, použijte měděný).




44. Drátek připevněte několikerým obtočením na jednom konci luku.



45. Potom porovnejte s hotovým znamením a druhý konec tětivy připevněte stejným způsobem na druhém konci luku tak, aby byla tětiva napnutá.



46. Luk s těživou potom vložte do rukou střelce. Oba volné dráty ruky, která drží luk, pevně obtočte kolem středu luku.



47. Kleštěmi dotáhněte, ustrihněte a začistěte. Připravte si hotový šíp.




48. A přiložte jej na luk. Špička šípů míří dopředu, šíp je zasunutý pod horní část pěstí, která drží luk. Jeho zadní konec leží mezi oběma dráty levé ruky a na místě ho drží tělivo.



49. Poslední ozdobou znamení budou střelcovy vlasy. Ustříhnete si na ně 4 x 15 cm měděného drátku o průměru 0,4 mm.



50. Drátky přehněte uprostřed a vytvarujte podle šablony nebo podle této fotografie.



51. Vlasy potom přiložte k hlavě a připevněte je na místo kouskem stejného drátku.



52. Vlasy také můžete použít k lepšímu přichycení šípů. Takto vypadá hotové znamení střelce. Můžete jej použít takto, nebo jej tenkým drátem přišijte na připravenou obruč.

Závěrem

Vytvořili jste drátované znamení
Střelce?
Pochlubte se nám a sdílejte ho
do FB skupiny "Magické drátování"!
Najdete tam i spoustu další inspirace
od ostatních dráteníků!

[Připojte se k nám](#)



Magické drátování s Monsterance

www.facebook.com/groups/magicke.dratovani

o autorce

Monsterance (BcA. Anna Benešová) je drátenice, šperkařka a lektorka techniky drátování. Vyrábí originální drátované šperky a pravidelně vede kurzy drátování v Česku i v zahraničí. V oboru má přes 15 let zkušeností a prošla si dlouhou cestou od tradičního drátování hrnců a dekorací, přes tepané šperky až po propracované šperky s fantasy motivy, ve kterých kombinuje americký styl práce s drátem, tzv. wire-wrapping. Je autorkou několika kurzů o drátování a e-knihy *Jak začít drátovat šperky*, pravidelně učí online ve svém *Klubu drátování* a svoje zkušenosti ráda předává ve fb skupině *Magické drátování*. Je velkou fanynkou všech ručních prací a kreativita je neodmyslitelnou součástí jejího života. Jejími kurzy drátování prošly již tisíce spokojených účastníků.



Chcete mi něco napsat?

Kontakt: atelier@monsterance.com

Web: monsterance.com

E-Shop: <https://www.dratovani.cz/>

Fb: www.fb.com/monsteranceart

Ig: www.instagram.com/monsterance